

Guida all'integrazione – Gateway Eltako



 La versione utilizzata di Eltako TF-IP-ConIV Gateway deve essere la 2.12 o superiore. Come prova, avviare il browser e digitare l'indirizzo IP del Gateway nell'apposito spazio.
Dopodiché cliccare la voce "Gestione / Verifica gli aggiornamenti".



> Cliccare sulla funzione "Gestione / Aggiungi dispositivo".



Selezionare nell'elenco la voce "Multisensore MACO mTronic" o "Sensore finestra MACO eTronic".
Il sensore viene aggiunto alla lista.

E) Salandar + +		and the second se
• C HARANN	d [] h joine	
	- 1	man Au
Servicien / AAtories th/gulligen ter const in here Cell Tonoran vel recent Insultant		
Maryoth Jenson / Automasian		
An animal and a second process in the same of the		Anness Constant
Ungoni Alfrienz dis 11 Official environ p Official Provide Provide Alfred State	Theorem Cheven Theorem Cheven Theorem Cheven Alternation Annual Annual Alternation Annual Annual Alternation Annual Annual Alternation Annua	
Sacity address? Malazener Bandachen Rout is Coloral Reviewer Sacity and Sacit		CASIS
	a (1) 6.30195(p.3000716	GARC .

 Configurare il sensore (secondo le istruzioni = accostare il magnete al multisensore, oppure, per il sensore finestra, premere 3 volte), il segnale viene riconosciuto come segnale 4BS. Cliccando su "assegnare" il segnale ricevuto viene assegnato al multisensore MACO mTronic o al sensore finestra MACO eTronic.

	Zuweisen
Sensoren / Aktoren	
= (2) 485 Signal ID 25235979 (0(1811208	



 Testare il sensore movimentando la finestra. Se l'indicatore di stato è errato, verificare la modalità e la posizione del sensore.

MAICO SRL

Via dei Legnai 15 · I-39015 S. Leonardo (BZ) · Tel +39 0473 65 12 00 · info@maico.com

