





## Manuel d'intégration - Passerelle homee


- Installer l'application Homee.  
La version du homee cube doit être 2.13 ou une version ultérieure.
- Lancez l'application et cliquez sur « *Appareils* ».
- Sélectionnez « *Ajouter un appareil* » et cliquez sur « *EnOcean* ».




- Sélectionnez « *Multi-capteur MACO mTRONIC pour fenêtre* » et appuyez sur « *Démarrer* ».



- Instruisez le capteur (voir manuel = Aimant par contact reed), le capteur est détecté → Donnez-lui un nom et attribuez-lui une icône.



- Le système affiche le capteur avec son nom, son icône et son statut. Il doit être attribué à un groupe.



- Vérifiez le capteur en actionnant la fenêtre. Si vous recevez des messages de statut inadéquats, vérifiez le mode réglé ou la situation du capteur.

